

Данные для разных размеров указаны последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

110 Куртка ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 62 см.

Вам потребуется:

Нейлоновая ткань с покрытием 2,70–2,75–2,75–2,80–2,80 м шириной 140 см; трикотажная подкладочная сетка 1,40–1,40–1,45–1,45–1,45 м шириной 140 см; флизелин Н 180; 1 разъемная застежка-молния длиной 55–60–60–60–60 см; 2 пробивающиеся блоки диаметром по 8 мм; эластичный шнур 2,20–2,30–2,40–2,40–2,50 м толщиной 3 мм; 4 ограничителя (с двойными отверстиями).

Рекомендуемые ткани: легкие ветронепродуваемые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань/трикотажное полотно и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткань.

Припуски:

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы шириной 1,5 см, припуски по нижним срезам деталей подкладки не предусмотрены.

Раскрой:

Из нейлоновой ткани с покрытием:

- | | |
|-----------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Верхняя деталь полочки | 2x |
| 4 Верхняя деталь спинки со сгибом | 1x |
| 5 Передняя часть рукава | 2x |
| 6 Локтевая часть рукава | 2x |
| 7 Подборт | 2x |
| 8 Капюшон | 4x |

а) обтачка для кулиски талии длиной 112–117–120–125–129 см и шириной 5 см, включая припуски.



Из трикотажной подкладочной сетки:

- | | |
|---|----|
| 9 Полочка | 2x |
| а также детали 2, 5 и 6 (до линий подкладки). | |

Прокладка: прокладкой дублировать детали 7.

Пошив:

Рекомендации по работе с тканями с покрытием: для шитья используйте только тонкие иглы и тонкие нитки. Строчки выполняйте стежками средней величины – слишком мелкие стежки могут перфорировать ткань. Детали кроя из ткани с покрытием нельзя сметывать, а швы распаривать, так как останутся следы от иглы. Чтобы ваша швейная машина хорошо продвигала ткань и выполняла ровную строчку, используйте тефлоновую лапку и иглу микротекс. Утожить ткань с покрытием следует с изнаночной стороны через сухой проутюжильник без пара умеренно нагретым утюгом, предварительно попробовав



на ненужном лоскуте. Обратите внимание на то, что не всякое покрытие ткани можно подвергать химической чистке. При покупке ткани следует спросить у продавца об особенностях ухода за ней.

■ На полочках установить блоки по разметке, подложив с изнаночной стороны лоскутки ткани размером по 4 х 4 см для уплотнения.

■ Линии сгибов и линии строчек для кулисок разметить с лицевой стороны деталей кроя специальным исчезающим маркером, предварительно обработав маркер на ненужном лоскуте ткани.

■ Припуски по нижним срезам верхних деталей полочек и спинки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 4 см и застрочить. Верхние детали полочек наложить на полочки, верхнюю деталь спинки – на спинку (изнаночной стороной к лицевой стороне), сметать боковые срезы и срезы горловин. Далее детали обрабатывать как однослойные.

■ Передние части рукавов втачать в проймы полочек, локтевые части рукавов – в проймы спинки, контрольные метки 1 и 2. Припуски швов заутюжить на рукава. Рукава отстрочить вдоль швов втачивания близко к швам.

■ Выполнить верхние швы рукавов, контрольная метка 3, оставив в швах открытыми участ-

ки между поперечными метками для кулисок. Припуски швов разутюжить, припуски по краям прорезов заутюжить на изнаночную сторону. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и нижний шов рукава. Припуски швов заутюжить назад.

■ Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить по линиям сгибов на изнаночную сторону.

■ Обтачку для кулиски талии приколоть с изнаночной стороны поверх размеченных линий кулиски, с лицевой стороны проложить строчки по разметке, закрепляя обтачку. От эластичного шнура отрезать отрезок длиной 1,30–1,35–1,40–1,45–1,50 м. Шнур вдеть в кулиску через блоки, на концы шнура навесить ограничители, концы шнура снова продеть через блоки внутрь кулиски и приметать к срезам бортов. Припуски по срезам бортов заутюжить на изнаночную сторону.

■ На внешнем и внутреннем капюшонах выполнить средние швы, припуски швов заутюжить в одну сторону. Капюшоны сложить лицевыми сторонами, стачать лицевые срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Капюшон вывернуть, лицевой край приутюжить и отстрочить в край и на расстоянии 3 см.

■ Капюшон вметать в горловину лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 4.

■ Припуски по продольным срезам подбортов заутюжить на изнаночную сторону. Подборта притачать к полочкам подкладки, контрольная метка 6. Припуски швов заутюжить на подкладку. На подкладке выполнить остальные швы, как на куртке.

■ Подборта с подкладкой приколоть к куртке лицевой стороной к лицевой стороне, приколоть к срезу горловины поверх капюшона. Вдоль среза горловины проложить строчку, закрепляя капюшон.

■ Подборта с подкладкой отвернуть на изнаночную сторону, рукава подкладки вложить в рукава куртки. Рукава подкладки подвернуть и приколоть к подгибке низа рукавов куртки. Шнур просунуть руку между курткой и подкладкой, подгибку низа сначала одного рукава вытянуть наружу. Припуски рукавов подкладки и куртки стачать лицевой стороной к лицевой стороне, припуски шва заутюжить на подкладку. Рукав снова выправить. Аналогично притачать подкладку к другому рукаву. Нижние края рукавов отстрочить по разметке для кулисок.

■ Застежку-молнию укоротить для размеров 38–44 до длины 56–57–58–59 см – см. «Это надо знать» внизу. Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии вложить между подбортами и полочками. Застежку-молнию приметать так, чтобы зубчики были видны. Верхние концы тесьм застежки-молнии подвернуть.

Это надо знать


Как укоротить застежку-молнию

Длина разъемных застежек-молний составляет 30–35 и 40–80 см с шагом в 5 см. Однако часто требуется иная длина застежки-молнии, и в этом случае застежку-молнию надо просто укоротить.

Для этого точно измерить длину застежки-молнии изделия и отложить нужный отрезок на тесьмах застежки-молнии в направлении вверх от нижнего конца застежки-молнии. Поставить метки.

У металлической застежки-молнии осторожно разнять верхние ограничители, удалить их и положить по обе стороны от застежки-молнии. Верхние лишние зубчики удалить маленькими кусачками, закончив работу на ок. 0,5 см ниже поставленных меток. Затем надеть на тесьмы застежки-молнии снятые верхние ограничители и крепко их прижать. У застежки-молнии с пластиковыми зубчиками верхние ограничители и нужное количество зубчиков удалить маленькими кусачками и выполнить у оставшихся верхних зубчиков по объемной закрежке проч-

ной ниткой. У очень тонких пластиковых застежек-молний вместо зубчиков имеется спираль. В этом случае срезать верхние концы тесьм застежки-молнии, оставив припуски длиной по 2 см, а затем прихватить эти припуски в швы или подвернуть их вниз наискосок.



ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

| Размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Рост | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Обхват грудисм | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Обхват талиисм | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Обхват бедерсм | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Длина плечасм | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Длина рукавсм | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |